


## Upgrade SW Aktion pomocí tlačítka Aktualizace SW z adresáře

Upgrade SW by měl provádět správce systému s administrátorským oprávněním.

1. Upgrade je doporučen dělat z počítače (serveru Aktion), kde je instalovaná databáze a komunikační program ADM.
2. Přihlaste se na stránkách technické podpory Assistant (assistant.efg.cz) a zvolte sekci Software a licence a zde Aktualizace online. Nyní je po Vás požadován Identifikační kód, který naleznete v ACL-Administrace-Konfigurace a zde na záložce licence. Po zadání kódu uvidíte nabídku verzí, které máte možnost stáhnout. Kliknutím na požadovanou verzi se spustí stahování. Po stažení rozbalte stažený archiv s aktualizací.
3. Před upgradem SW Aktion je třeba vypnout všechny běžící aplikace Aktion na PC, kde se upgrade dělá. Pokud provádíte upgrade na serveru je třeba vypnout službu Aktion ADM & AMM. Tuto službu naleznete v Ovládacích panelech – Nástroje pro správu – Služby. Ve správci úloh prověřte, zda neběží nějaká z aplikací Aktion (ACL, ADM, MDO, AMM).



4. Spusťte program ACL a zde na záložce Administrace zapněte obrazovku konfigurace. V otevřeném okně přejděte na záložku aktualizace a stiskněte tlačítko „Aktualizace SW z adresáře“ (viz. obr.). Nyní vyberte soubor update.ini z rozbaleného archivu.

Aby byla vždy zajištěna správná verze na klientských PC, doporučujeme zaškrtnout volbu „Povolit spouštění pouze aktuálních verzí SW“.

5. Při aktualizaci postupujte podle instrukcí na obrazovce nebo návodu.
6. Po dokončení upgrade spusťte službu Aktion ADM & AMM.

**Upozornění:** Pro aktualizaci SW na klientských stanicích, musí mít uživatel nastavena souborová práva Windows na aktualizací adresář a na lokálním disku na adresář Aktion. Součástí aktualizace SW jsou i firmware do identifikačních zařízení (docházkové terminály). Po aktualizaci je doporučeno nahrát firmware do zařízení, jinak nemusí systém pracovat korektně (provádí se z modulu ADM). Tento úkon je doporučeno provádět ve spolupráci se servisní firmou.

**Poznámky:** Aby bylo možné upgrade provést, je třeba mít aktivní službu Aktualizace. Ověření platnosti aktualizace lze provést po přihlášení na serveru technické podpory v sekci Licence Software: [http://assistant.efg.cz/sites/licence\\_software/](http://assistant.efg.cz/sites/licence_software/)